



## Heure d'été – heure d'hiver

En dernier dimanche du mars respectivement en dernier dimanche de l'octobre on doit changer en Suisse l'heure sur l'heure d'été respectivement sur l'heure d'hiver. N'oubliez pas de changer l'heure du système sur votre AS/400.

Dans le valeur du système QHOUR il se trouve l'heure actuelle. Des changements des valeurs du système on peut seulement actualiser avec l'**utilisateur QSECOFR**. Donc vous devez vous inscrire avec l'utilisateur QSECOFR. Avec la commande WRKSYSVAL vous pouvez afficher ou changer les valeurs du système.

**Remarque:**

À partir de la libération de système 5.3 vous trouvez une nouvelle valeur de système QTIMZON. Si cette valeur de système est placée sur QP0100CET2 (Central European Time), devient réarrangé l'heure d'été respectivement l'heure d'hiver automatiquement. L'adaptation de la valeur de système QUTCFFSET est également ainsi supprimée. Nous recommandons vous de placer la **valeur de système à QTIMZON sur QP0100CET4**.

Si vous n'avez pas encore installé la libération de système 5.3, vous devez changer les valeurs de système suivantes : QHOUR et QUTCFFSET:

1. Si vous donnez WRKSYSVAL vous recevrez l'écran:

***travailler avec des valeurs du système.***

2. Défilez jusqu'à la valeur du système QHOUR et donnez chez la choix pour la valeur du système QHOUR le 2.

<i>Choix</i>	<i>valeur système</i>	<i>genre</i>	<i>description</i>
<b>2</b>	<b>QHOUR</b>	<b>*DATTIM</b>	<b>heure</b>

3. Vous recevrez l'écran ***changer des valeurs du système***

<i>heure</i>	<u>  9  </u>	<i>0-23</i>
--------------	--------------	-------------

4. Changez l'heure actuelle par exemple de 9 à 10.

<b>Heure d'été:</b>	<b>plus 1 heure</b>
<b>Heure d'hiver:</b>	<b>moins 1 heure</b>

5. Changez aussi la valeur du système QUTCOFFSET (UTC: Universal Time Coordinated) (ce temps sera utilisé, si des objets divers sont créés)

<i>Choix</i>	<i>valeur système</i>	<i>genre</i>	<i>description</i>
<b>2</b>	<b>QUTCOFFSET</b>	<b>*DATTIM</b>	<b>Déviation du temps d'Europe occidentale</b>

6. Vous recevrez l'écran **changer des valeurs du système**

*Déviation*      +01:00      -24:00 jusqu'à + 24:00

En hiver vous mettez:	+01:00	Déviation de Greenwich
En été vous mettez:	+02:00	Mean Time (GMT)

7. Changez la valeur en hiver sur +01:00 et en été sur +02:00.

(Informations intéressantes sur: [WWW.greenwichmeantime.com](http://WWW.greenwichmeantime.com))